

Переход на новую версию ИРБИС 64

Экспорт записей

С помощью АРМ Администратор выполните экспорт для каждой БД системы, в которую вы осуществляли ввод данных (т.е. в которых вами производились какие-либо изменения).

При выполнении экспорта переключатель *кодировка* необходимо установить в положение *UTF8*.

Выходной формат – **текстовый**.

Экспорт документов

Исходные документы

Все

Диапазон MFN: с по

ТВП переформатирования

Выходной формат

ISO Разделители: полей (#30) записей (#29)

Текстовый

Выполнить

Кодировка

DOS Window UTF8

Отменить

Процесс обработки

Полученные файлы сохраните (вне пределов размещения системы ИРБИС на жестком диске!)
(ibis.txt,....., cmpl.txt, rdr.txt и т.д.).

Также для архива скопируйте директорию C:/IRBIS64/DATAI/.

Сохраните все справочники в директориях БД, которые вы изменяли самостоятельно или которые настраивались разработчиком специально для вас.

Файлы сохраняйте вне пределов размещения системы ИРБИС на жестком диске!

Справочники

kr.mpi - канал поступления,










thr.mpi - место хранения,

rzn.mpi – раздел знаний,

Перенос пользователей

Также сохраните все личные INI-файлы и файл со списком зарегистрированных пользователей \DATA\CLIENT_M.MNU.


INI-файлы пользователей

-  irbisc_cch.ini
-  IRBISC_CCH_ииа.INI
-  IRBISC_CCH_нлс.INI
-  IRBISC_CCH_ною.INI
-  IRBISC_CCH_нтв.INI
-  IRBISC_cch_сев.INI
-  IRBISC_CCH_тен.INI
-  IRBISC_CCH_фев.INI
-  IRBISC_cch_яип.INI

После чего удалите на диске все данные системы ИРБИС 64 (директория IRBIS64 и ее содержимое на сервере и у клиентов).

Установка системы

Установка запускается приложением
setup64.exe.



Установка сервера

Прежде всего следует установить TCP/IP сервер на машину с выделенным (постоянным) IP адресом. Установка сервера ИРБИС 64 запускается нажатием кнопки *Сервер ИРБИС 64* в окне программы установки.



ИРБИС 64 - Установка сервера ТСР/П



СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК

ИРБИС64



Директория для установки ИРБИС 64

C:\



Обзор

6666

IP порт сервера

Установить

Отменить

Далее на клиентских машинах следует установить клиенты ИРБИС 64. При этом необходимо задавать состав АРМ-ов для работы на данном клиентском месте, полный путь для их размещения, порт и уже известный IP адрес сервера ИРБИС 64.



ИРБИС64 - Установка клиентов



ИРБИС



Ассоциация ЭБНИТ
Copyright© 2005-2015 гг.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК

ИРБИС64



Директория для установки ИРБИС64

C:\



Обзор

Установить

- АРМ Каталогизатор
- АРМ Читатель
- АРМ Книговыдача
- АРМ Комплектатор
- АРМ Книгообеспеченность
- АРМ Администратор

IP адрес сервера ИРБИС64

192 168 0 210

IP порт сервера ИРБИС64

6666

Установить

Отменить

Для библиотек, где не функционирует сеть между компьютерами - система может быть целиком установлена на одном компьютере - в этом случае в качестве IP адреса сервера необходимо оставить значение, предлагаемое по умолчанию: 127.0.0.1.



ИРБИС64 - Установка клиентов

ИРБИС



СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК

ИРБИС64



Директория для установки ИРБИС64

C:\



Обзор

Установить

- АРМ Каталогизатор
- АРМ Читатель
- АРМ Книговыдача
- АРМ Комплектатор
- АРМ Книгообеспеченность
- АРМ Администратор

IP адрес сервера ИРБИС64

127

0

0

1

IP порт сервера ИРБИС64

6666

Установить

Отменить

В результате установки на рабочем столе и в разделе *Программы* меню *Пуск* создаются папки, содержащие ярлыки для запуска модулей системы.

Создайте дополнительные БД
Электронного каталога (с помощью
АРМ Администратор), которые вы
создавали.

Обычно это БД: **Книги, Ретро, Статьи
Край.**

Создание новой БД



Имя БД

Полное название БД

- БД доступна Читателю
- БД доступна Читателю Web



Создать



Отменить

Импорт записей

В АРМ Администратор
выполните импорт
для всех созданных БД
системы.

При выполнении импорта переключатель ***кодировка*** необходимо установить в положение ***UTF8***, выходной формат – текстовый, а опции ***ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ*** и ***АВТОВВОД*** – отключить

Импорт данных в БД IBIS



Формат исходных данных

ISO Разделители: полей (#30) записей (#29)

Текстовый

ТВП переформатирования

Формально-логический контроль

Автовод

Протокол

Выполнить

Кодировка

DOS

Windows

UTF8

Отменить

Восстановите все
сохраненные справочники и
параметрические файлы.

Создайте словарь заново полностью (с помощью АРМ Администратор) для всех БД системы.



База данных **Актуализация** Сервис Опции Инструменты Помощь

Параметр

Имя БД

Полное назв:

Максимальн

Монопольная

Записей заблокированных 0

Записей удаленных логически 0

Записей удаленных физически 0

Записей неактуализированных 0

- Актуализировать словарь
- Создать словарь заново**
- Реорганизовать словарь
- Реорганизовать файл документов

ние

ая библиотечная БД



Чувашский язык

Для отображения чувашских букв необходимо установить программу **Русско-чувашская клавиатура**. После этого чувашские буквы можно вводить с помощью Правый "ALT" и соответствующая русская буква и в Word, и в ИРБИСе, и др. программах.

- В ирбисе - если буквы не отображаются, поменяйте в файлах irbisc.ini и cirbisc.ini Arial на **Arial Unicode** или **Microsoft Sans Serif**



Cirbisc.ini — Блокнот

Файл П_равка Ф_ормат В_ид С_правка

[Main]

{Изменение нижеследующего текста приведет

User=Национальная библиотека Чувашской Републики

ServerIP=192.168.0.210

ServerPort=6666

FontName=Arial

FontCharset=204

FontSize=0

Scalable=1

Common=;Ўќ ħ

UserName=

WebServer=0

WebCgi=|

Государственный

Cirbisc.ini — Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

[Main]

{Изменение нижеследующего текста приведет

User=Национальная библиотека Чувашской Р

ServerIP=192.168.0.210

ServerPort=8080

FontName=Arial Unicode

FontCharset=204

FontSize=0

Scalable=1

Common=;Ўќ ħ


UserName=

WebServer=0

WebCgi=

Подключение предметных рубрик

АРМ Администратор создать новую
ПРОИЗВОЛЬНУЮ БД под именем АТНКР



Создание новой БД

Имя БД

Полное название БД

БД доступна Читателю

БД доступна Читателю Web

- Приложенный АТНKR.zip
Разархивировать . Все файлы
скопировать в папку:
C:/Irbis64/DATAI/АТНKR
(с заменой файлов).
- Вложенные др. 3 файла(autoi.gbl,
GR31.wss, PR31.wss) скопировать в
папки баз данных статей. Например:
C:/Irbis64/DATAI/KRAY

- Теперь при каталогизации в поле 606 выбираем «Из авторитетного файла», находим нужную предметную рубрику, берем ее.
- После сохранения записи автоматически заполняются УДК и ББК.

Также географическую
подрубрику в подполе 606^g
можно брать из
авторитетного файла, или
также заполнять поле 607.