

Ремонт книги в мягкой обложке. Способ 1

1. Книга в мягкой обложке, листы книги соединены скрепками по сгибу (фальцу).
Из книги выпал один разворот листа (или несколько). Как её починить?



2. Удаляем скрепки




3. Берём лист бумаги (или кусок ткани) – достаточно прочной, но не плотнее, чем бумага обложки. Вырезаем полоску. Длина полоски – чуть больше, чем высота книжки, ширина – 3-4 см (в зависимости от формата книги). Сгибаем полоску вдоль пополам.

Складываем вместе и по порядку: все листы и вырезанная полоска. Обложку пока оставляем в покое.


Примечание: для облегчения дальнейшей работы можно взять полоску гораздо шире и обрезать её уже после того, как книжный блок будет прошит.



4. Прошиваем книжку вместе с полоской бумаги – без обложки! – точно по сгибу! Обычно делаем 5 проколов. Получилась тетрадка (книжный блок) с «крылышками». Эти «крылышки» мы называем слизурой. Слизура нужна для того, чтобы закрепить книжный блок в обложке (переплётё).



5. Подрезаем выступающие концы слизуры («крылышек»).



6. Разворачиваем обложку. Укладываем прошитый книжный блок на его место в обложке (подравнивая все края). Под слизуру подкладываем лист макулатурной бумаги, сложенный вдвое (или пластиковую полосу). Наносим клей (ПВА) на одно «крылышко». Заменяем запачканную макулатурную бумагу (или пластиковую полосу) чистой и закрываем книгу.



Переворачиваем книгу и таким же образом приклеиваем второй лист обложки ко второму «крылышку». Укладываем книгу под груз для просушивания.

7. Готово! Внешний вид книги не изменился, книга хорошо открывается.

